

## Behälter-Verwaltung

Felder	Inhalt
Behälter-Nr.	Nummer des Behälters. Die Behälter-Nr. wird bei Neueingabe in Abhängigkeit des gewählten Entsorgungsgebietes automatisch hochgezählt.
Behälter-Typ-Nr., Behältertyp	Typ-Nr. und verbale Bezeichnung des Behälters entsprechend Behältertypen-Verwaltung. Die Bezeichnung des Behälters wird auf dem Gebührenbescheid ausgedruckt. Der Behältertyp wird mit dem entsprechenden Auswahl-Button aus der Behältertypen-Verwaltung ausgewählt (siehe Dokumentation „Werkzeugleiste – Auswahl übernehmen“).
Konto, Name1	Konto-Nr. und Name des Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige wird mit dem entsprechenden Auswahl-Button ausgewählt (Siehe Dokumentation „Werkzeugleiste – Auswahl übernehmen“).
Abfuhrstellen-Nr., Straße Nr. von-bis, PLZ Ort	Die Angaben zur Abfuhrstelle werden mit dem entsprechenden Auswahlbutton aus dem Abfuhrstellenstamm übernommen (Siehe Dokumentation „Werkzeugleiste – Auswahl übernehmen“).
Deckel-Nr.	Sofern der Behälter eine Deckel-Nr. besitzt, kann diese hier registriert werden.
Behälter-Nr. MAWIS	(Dieses Feld wurde aus Kompatibilitätsgründen mit früheren Versionen übernommen und besitzt in der GBVA keine Bedeutung)
Transponder-Nr.	Sofern der Behälter mit einem Transponder (Chip) ausgestattet ist, tragen Sie die Nr. desselben in dieses Feld ein.
Transponderzuordnung von-bis	Alle über Transponder/Chip registrierten Behälterentleerungen werden für den hier eingetragenen Zeitraum diesem Behälter zugeordnet.
Behälternutzung von-bis	Tragen Sie hier den Zeitraum der Behälternutzung ein.
Grundgebühr von-bis	Tragen Sie hier den Zeitraum der Grundgebühr-Veranlagung für diesen Behälter ein. Die behälterbezogene Grundgebühr wird für den hier

Felder	Inhalt
	einggegebenen Zeitraum berechnet. Stichtag für die Gebührenberechnung ist der 15. des Monats, d.h. bei einem von-Datum wird der betreffende Monat mitgezählt, wenn das Datum zwischen dem 1. und 15. liegt. Bei einem bis-Datum wird der betreffende Monat mitgezählt, wenn das Datum zwischen dem 16. und dem letzten Tag des Monats liegt. Die Veranlagung erfolgt demnach immer zugunsten des Bürgers.
Leistungsgebühr von-bis	Tragen Sie hier den Zeitraum der Leistungsgebühr-Veranlagung für diesen Behälter ein. Die Stichtagregelung entspricht der des Grundgebührenzeitraumes.
Nutzungsgebühr von-bis	Tragen Sie hier den Zeitraum der Nutzungsgebühr-Veranlagung für diesen Behälter ein. Die Stichtagregelung entspricht der des Grundgebührenzeitraumes.
Behältertausch am, Grund des Behältertausches	Diese Felder werden vom Programm bei Durchführung eines Behältertausches aus dem entsprechenden Dialogfenster übernommen und können hier bei Bedarf korrigiert werden.
Pauschal abrechnen von-bis, wöchentliche Abfahren	Sofern die Leistungsgebühr pauschaliert berechnet werden soll, ist in hier der Zeitraum der pauschalen Berechnung und die Anzahl der wöchentlichen Abfahren zu hinterlegen. Die wöchentlichen Abfahren können wie folgt erfasst werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wöchentlich = 1</li> <li>- 14-tägig = 0,5</li> <li>- 2x wöchentlich = 2</li> </ul>
Behälter wird im Saisonbetrieb genutzt	Klicken Sie dieses Feld an, wenn der Behälter saisonal genutzt wird. Der Behälter wird dann beim Jahresabschluß mit demselben Anmeldezeitraum in das Folgejahr übernommen.

## Funktionen für Behälter

<b>Funktion: Neuen Behälter anmelden</b>
Nutzen Sie diese Funktion, um einen neuen Behälter zu erfassen (Siehe auch Dokumentation „Werkzeuggeste – Neuer Satz“).
<b>Funktion: Behälter bearbeiten</b>
Nutzen Sie diese Funktion, um Korrekturen an einem Behälter vorzunehmen (Siehe auch Dokumentation „Werkzeuggeste – Satz bearbeiten“)
<b>Funktion: Notizen</b>
Aufruf des Notizblockes für diesen Behälter (Siehe Dokumentation „Notizen“).
<b>Funktion: Dokumentvorlagen</b>
Aufruf einer Office-Dokumentvorlage für diesen Behälter (Siehe Dokumentation „Office-Dokumentvorlagen“).
<b>Funktion: Behälterentleerungen</b>
Anzeige der Behälterentleerungen für diesen Behälter (Siehe Dokumentation „Anzeige der Behälterentleerungen“).

Funktion: Entsorgerauftrag Einziehen/Tauschen

Nutzen Sie diese Funktion für die Auslösung des entsprechenden Auftrages beim zuständigen Entsorger. Nach Aufruf der Funktion wählen Sie die gewünschte Auftragsart und legen fest, ob der Einzug des Behälters kostenpflichtig ist. In diesem Fall werden vom Programm bei Rückmeldung des Auftrages automatisch eine Gebührenrechnung für den Behältereinzug und ein Buchungssatz (Gebühren-Forderungen) für die Finanzbuchhaltung erzeugt.

Sofern als Auftragsart „Tauschen“ gewählt wurde, wählen Sie anschließend den Typ des Behälters, der stattdessen ausgestellt werden soll, aus der Behältertypen-Verwaltung (Siehe Dokumentation „Werkzeugleiste – Auswahl übernehmen“).

Wählen Sie im angezeigten Fenster den gewünschten Ausführungstermin und legen Sie fest, ob der Auftrag automatisch via eMail an den zuständigen Entsorger versendet werden soll (siehe auch Dokumentation „Mandantenverwaltung – eMail“ und Dokumentation „Datenaustausch Abfallwirtschaft – Entsorger“). Geben Sie optional notwendige Informationen an den Entsorger in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie auf [OK], um den Auftrag auszulösen oder auf [Abbrechen], um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.

**Funktion: Einziehen**

**Behältereinzug/-tausch**

Abhol- bzw. Abmeldedatum

Mai 2004						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Heute: 19.05.2004

Folgender Behälter wird eingezogen:  
 Transponder-Nr.: 011993  
 Behältertyp: MGB 80I GH-1  
 Wählen Sie das Abholdatum des Behälters !

Nutzen Sie diese Funktion, um einen Behältereinzug zu registrieren. Wählen Sie nach Aufruf der Funktion das Abhol- bzw. Abmeldedatum. Dieses Datum wird in folgende Felder des Behälters eingetragen: Nutzung bis, Grundgebühr bis, Leistungsgebühr bis, Nutzungsgebühr bis, Transponderzuordnung bis. Klicken Sie auf [OK], um den Behälter abzumelden oder auf [Abbrechen], um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.

**Funktion: Tauschen**

Nutzen Sie diese Funktion, um einen durchgeführten Tausch des gewählten Behälters zu registrieren. Nach Aufruf der Funktion wählen Sie den neuen Behältertyp aus der Behältertypen-Verwaltung (siehe Dokumentation „Werkzeugleiste – Auswahl übernehmen“).

**Behältereinzug/-tausch**

Abhol- bzw. Abmeldedatum

Mai 2004						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Heute: 19.05.2004

Folgender Behälter wird eingezogen:  
 Transponder-Nr.: 011993  
 Behältertyp: MGB 80I GH-1  
 Wählen Sie das Abholdatum des Behälters !

Stell- bzw. Anmeldedatum

Mai 2004						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Heute: 19.05.2004

Folgender Behälter wird für o.g. ausgestellt:  
 Behältertyp: MGB 120 I GBM-1  
 Geben Sie das Stelldatum des neuen Behälters sowie untenstehende Informationen ein !

Grund des Behältertausches

Tauschgebühr berechnen  
 Gebühr €   
 Konto-Nr.

**Fortsetzung Funktion: Tauschen**

Wählen Sie anschließend das Abhol- bzw. Abmeldedatum des alten Behälters wie unter Funktion „Einziehen“ beschrieben. Wählen Sie das Stelldatum des neuen Behälters und tragen den Grund des Behältertausches in das dafür vorgesehene Feld ein. Sofern der Behältertausch kostenpflichtig ist, klicken Sie das Feld „Tauschgebühr berechnen“ an und tragen die zu berechnende Gebühr ein. Im Feld Konto-Nr. wird die Kunden-Nr. aus der Gebührenpflichtigen-Verwaltung vorgeschlagen. Für diese Konto-Nr. wird sowohl die Tauschgebühr-Rechnung als auch der Buchungssatz derselben für die Finanzbuchhaltung automatisch erzeugt. Die Anzahl der Behältertausche wird für die betreffende Abfuhrstelle einschl. des Datums des letzten Tausches automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf [OK], um den Behältertausch durchzuführen oder auf [Abbrechen], um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.

**Funktion: Entsorgeraufträge**

Anzeige der für diesen Behälter erzeugten Entsorgeraufträge (Siehe Dokumentation „Entsorgeraufträge“).

**Funktion: Behältertauschgebühren**

Rechnung-Nr.	Belegdatum	Termin	Typ-Nr.	Behältertyp	Deckel-Nr.	Chip-Nr.
50001/TG/04	23.04.2004	17.04.2004	GH01	MGB 80IGH-1		011993

Abfuhrstelle **50001**

**MUSTERMANN, HEINRICH**  
**MUSTERSTRASSE 1 - 1**  
**12345 MUSTERSTADT**

Vertrag/Mieter:  
**12345678901234567890123456789012**

Anzahl Behältertausche **1**  
 Letzter Behältertausch **17.04.2004**

Buttons: Editieren, Drucken, Beenden

Anzeige der für diesen Behälter erstellten Rechnungen über Behältertauschgebühren. Folgende Funktionen stehen für das Fenster zur Verfügung:

- Editieren = Anzeige/Korrektur des angezeigten Datensatzes im administrativen Direktzugriff
- Drucken = Ausdruck der angezeigten Rechnung über Behältertauschgebühren
- Beenden = Schließen des Fensters

**Funktion: GBVA-Control-Panel**

Öffnet das GBVA-Control-Panel (Siehe Dokumentation „GBVA-Control-Panel“)

Weitere Standard-Funktionen finden Sie in der Dokumentation „Werkzeugleiste“ beschrieben.